

Настройки ОС Astra Linux для подключения к МДЛП «Маркировка»

Для настройки подключения нужно перейти в параметры ЛПУ по адресу [Главное меню программы] - [ЛПУ] - [Параметры] (рисунок 1).




Рисунок 1.

В открывшемся окне необходимо перейти во вкладки [Аптека] и [МДЛП] (рисунок 2). Здесь нужно заполнить поля в соответствии с вашим личным кабинетом на сайте «Честного знака».

A screenshot of the 'МДЛП' configuration window in the Astra Linux application. The window title is 'Элемент справочника: Сервер тестовый БА'. The 'Наименование' field is filled with 'Сервер тестовый БА'. The 'Наименование полное' field is filled with 'ГБУЗ "Тестовая больница"'. The 'МДЛП' tab is selected. The 'Строка подключения' field is filled with 'https://api.sb.mdlp.crpt.ru/'. The 'Строка подключения для Linux' field is filled with 'http://127.0.0.1:1010/'. The 'Секретный код (client_secret)' field is empty. The 'Идентификатор клиента (client_id)' field is filled with '2'. The 'Идентификатор УС' field is empty. The 'Версия схем API' field is set to '1.38'. The 'Идентификатор субъекта обращения' field is empty. There is a 'Получить' button next to it. Below the fields is a checkbox for 'Загрузка состава SSSC в ручном режиме'. At the bottom, there is a table with columns: 'Идентификатор МОД', 'Адрес установки (код ФИАС)', 'Уникальный идентификатор адресного объекта (ФИАС)', 'Адрес', 'Статус', and 'Использовать по умолчанию'. The table is currently empty.

Рисунок 2.

- Строка подключения: параметр, указывающий адрес контура, к которому осуществляется подключение. Указывается корневой хост из адресной строки браузера от ЛК МДЛП (рисунок 3).




Рисунок 3.

Обращаем внимание, что для промышленного и тестового контура хосты разные! Так же необходимо добавить в адрес «api.».

Адрес промышленного контура: <https://api.mdlp.crpt.ru/>

В строке подключения для Linux следует указать <http://127.0.0.1:1010/>

Следующие три параметра берутся из личного кабинета МДЛП, в разделе «Администрирование» необходимо нажать кнопку «Учетные системы» – далее откроются [Секретный код], [Идентификатор клиента] и [Идентификатор УС] (рисунок 4).

Если УС нет, её надо добавить. Секретный код проявляется, при нажатии ЛКМ на звездочки в поле секретный код.




Рисунок 4.

[Идентификатор субъекта обращения] находится на «домашней» странице ЛК МДЛП в поле «Регистрационный номер участника» (рисунок 5).




Рисунок 5.

Revision #2

Created 26 March 2024 06:52:13

Updated 26 March 2024 09:23:12

1 3